


Cadastrando produtos na home - Signa Commerce

Neste passo a passo iremos aprender a definir os produtos que serão exibidos na página inicial da sua loja.

Acesse em seu menu **Conteúdo > Páginas** e selecione a página correspondente a home do site (para acessar a mesma clique em **Select** e após em **Editar**)

Páginas



Adicionar Nova Página

Search by keyword

Filtros

Visualização padrão

Columns

Ações

14 registros encontrados

20 por página

1 of 1

ID	Título	Chave URL	Layout	Visão de Loja	Status	Criado	Modificado	Ação
1	404 Not Found	no-route	2 columns with right bar	Todas as Visões de Loja	Habilitado	14 'Th' mai '44' 2020 15:26:45	14 'Th' mai '44' 2020 15:27:55	Select
2	Home page	home	1 column	Todas as Visões de Loja	Habilitado	14 'Th' mai '44' 2020 15:26:45	28 'Th' mai '44' 2020 09:32:25	Select

É na aba **Conteúdo** que poderá ser configurado o que irá aparecer na sua home, podendo ser texto, imagem e até mesmo um Widget, que irá buscar categorias relacionadas para mostrar na sua home.

Inserindo um Widget

Na aba **Conteúdo** clique em Inserir Widget

Conteúdo



Cabeçalho do Conteúdo

Home Page

Exibir/Ocultar Editor

Paragraph **B** *I* U [List icons] [Link icon] [Table icon] [Omega icon] [Add widget icon] (x)

Catalog Products List

No campo **Tipo de Widget**, determine o modelo de widget que deseja exibir na home (em nosso caso, "**Lista de produtos no catálogo**").

Inserir Widget



Cancelar

Inserir Widget

Inserting a widget does not create a widget instance.

Tipo de Widget + Lista de Produtos do Catálogo

Lista de produtos

No campo **Opções de Widget**, configure as opções de acordo com sua preferência. Abaixo uma descrição dos campos:

Título- É o que estará escrito em cima desse grupo de produtos na home (página inicial) da loja.

Controle de página- Não

Em **Número de produtos a exibir** e **Número de produtos por página** procure sempre preencher da seguinte forma:

O **Número de produtos a exibir** dividido pelo **Número de produtos por página**, deve totalizar um número inteiro para que haja a mesma quantidade de produtos em cada linha e coluna.

Exemplo: 10 produtos/5 colunas = 2 linhas.

Exemplo²: 15 produtos/5 colunas = 3 linhas.

Template- Manter a opção **Template da Listagem**

Tempo de vida de cache- Utilize **3600 segundos**.




Opções do Widget

Título	<input type="text" value="Novidades!"/>
Exibir controle de página	<input type="text" value="Sim"/>
Número de produtos por página *	<input type="text" value="5"/>
Número de produtos para exibir *	<input type="text" value="10"/>
Template *	<input type="text" value="Template da Listagem de Produtos"/>
Tempo de Vida da Cache (Segundos)	<input type="text" value="3600"/>


Time in seconds between the widget updates.
If not set, equals to 86400 seconds (24 hours). To update widget instantly, go to Cache Management and clear Blocks HTML Output cache.
Widget will not show products that begin to match the specified conditions until cache is refreshed.

Em Condições, selecione a opção Categoria e escolha as categorias desejadas

Condições * Se TODOS destas condições forem VERDADEIRO :

Categoria é   

- Menu de categorias (13)
- Módulos (4)
- Esportes (13)



Após escolher as categoria desejada clique em inserir Widget

Inserir Widget



Cancel **Inserir Widget**

Tipo de Widget * Lista de Produtos do Catálogo
Lista de produtos

Após Salve a página

← Voltar Excluir Página **Salvar**

Ativar Página Sim

Título da Página * Home page

Conteúdo

Cabeçalho do Conteúdo Home Page

Realize uma limpeza de caches e visualize os produtos em sua home!!

Para saber como fazer limpeza de cache, clique aqui e saiba como realizar o processo

Link vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=vY8b-kJbCzM>

Revision #2

Created Sat, Aug 30, 2025 12:07 PM by Lucas Steinbach

Updated Sat, Aug 30, 2025 12:13 PM by Lucas Steinbach