


Como criar, editar e excluir categorias - Signashop

As categorias servem para organizar seus produtos e situar os clientes dentro de seu site. A seguir neste tutorial mostraremos como criar e configurar Categorias principais e subcategorias.

1 - Como criar uma categoria principal

Para criar uma nova categoria em sua loja acesse:

1.1 - Catálogo > Gerenciar categorias > Clique em “Criar Categoria”.



The screenshot displays the Signashop admin dashboard. On the left, a dark sidebar contains navigation options: Vendas, Catálogo (highlighted with a red box), Gerenciar Produtos, Gerenciar Feeds, Gerenciar Categorias (highlighted with a red box), Atributos, Gerenciamento de Reescrita de URL, Termos de Pesquisa, Avaliações e Comentários, Google Sitemap, Filtros avançados, Clientes, Promoções, Newsletter, CMS » Conteúdo & Layout, and E-mail de Follow Up. The main content area is titled 'Informações Gerais' and features a top navigation bar with 'Informações Gerais', 'Display Settings', 'Design Personalizado', 'Signativa', and 'Categoria de Produtos'. Below this, the 'INFORMAÇÕES GERAIS' section is visible. It includes a 'Selecionar Ambiente:' dropdown set to 'Todas as Lojas'. A tree view on the left shows a hierarchy of categories: Signatotal (74) with sub-items Casa (11), A Signa (0), Acessórios (40), Promo junho (9), Games (36), Teste (10), Livraria (8), Produtos simples (2), and Pronta entrega (4); and Categoria Teste (2) with sub-items C. S. Lewis (2) and Promoções junho (0). The main form fields are: 'Nome *' (containing 'Casa'), 'Descrição' (with a rich text editor), 'Imagem' (with an 'Escolher arquivo' button), 'Título da Página' (with an 'Escolher arquivo' button), and 'Palavras-Chave'.

1.2 - Nome: Nome da categoria que ficará visível em sua loja.

1.3 - Descrição: Poderá com este campo descrever detalhes sobre a categoria, ficará visível logo abaixo do nome.

1.4 - Imagem: Neste campo poderá fazer o upload de imagem ou banner para que fique em destaque na categoria, aparecerá logo abaixo do nome da categoria na página da categoria

1.5 - Título da página: É o título da página que aparecerá na aba do navegador, e no html o campo title que será utilizado pelos buscadores como por exemplo o Google.

1.6 - Thumbnail Image: Imagem em miniatura que ficará visível como ícone da categoria, caso a categoria esteja ativa a configuração para inclusão no menu.

1.7 - Palavras-chave: Adicionar as palavras que você deseja indexar na página da categoria. Separe cada palavra-chave com vírgula

1.8 - Descrição da Página: Preencher neste campo a descrição da página que aparecerá no buscador do Google quando esse link for exibido, o tamanho ideal é de 140 caracteres, sendo o máximo a ser preenchido de 320 caracteres.

1.9 - Habilitado: Poderá determinar se a categoria ficará Habilitada ou Desabilitada.

1.10 - Include in Navigation Menu: Caso selecionada a opção **“Sim”** a categoria será incluída para visualização no Menu principal de sua loja.

Seguindo estas instruções poderá criar quantas categorias achar necessário.

Caso queira excluir uma categoria, vá em **“Gerenciar Categorias”**, selecione aquela que deseja remover e clique no botão **“Excluir”**, que encontra-se no lado direito do painel.

CATEGORIAS * ACESSÓRIOS (ID: 87) Remover Excluir Salvar Categoria

Criar Categoria
Criar SubCategoria

Selecionar Ambiente:
Todas as Lojas

Recolher | Expandir

- [-] Signatotal (74)
- [-] Casa (11)
- [-] A Signa (0)
- [-] **ACESSÓRIOS (11)**
- [-] Promo junho (9)
- [-] Games (26)
- [-] Tênis (19)
- [-] Livraria (8)
- [-] Produtos simples (2)
- [-] Pronto entrega (4)
- [-] Categoria Texto (2)
- [-] C. S. Lewis (2)
- [-] Promoções junho (0)

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome * Acessórios [MS&OJ]

Descrição [MS&OJ]

Editor de Texto
* Descreva o produto com o máximo de detalhes possível.
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido [MS&OJ]

Imagem [MS&OJ]

Título da Página [MS&OJ]

Thumbnail Image [MS&OJ]

Palavras-Chave [MS&OJ]

2 - Como criar uma SubCategoria

Para criar uma categoria dentro da categoria principal, clique primeiro sobre a categoria pai/principal onde a subcategoria deverá ser criada, em seguida clique sobre o botão **“Criar Subcategoria”** e repita o procedimento detalhado no tópico 1 para configurar sua nova subcategoria.

Esta é uma loja teste. Qualquer pedido realizado não será at...

CATEGORIAS * ACESSÓRIOS (ID: 87)

Criar Categoria
Criar SubCategoria

Selecionar Ambiente:
Todas as Lojas

Recolher | Expandir

- [-] Signatotal (74)
 - [-] Casa (11)
 - [-] A Signa (0)
 - [-] **Acessórios (40)**
 - [-] Promo junho (9)
- [-] Games (36)
 - [-] Teste (10)
 - [-] Livraria (8)
 - [-] Produtos simples (2)
 - [-] Pronta entrega (4)
- [-] Categoria Teste (2)
 - [-] C. S. Lewis (2)
 - [-] Promoções junho (0)

Informações Gerais | Display Settings | Design Personalizado | Signativa | Categoria de Produtos

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome * Acessórios

Descrição

Imagem

Título da Página

Thumbnail Image

Palavras-Chave

Editor de Texto

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

3 - Configurando a aba de Display Settings

3.1 - Modo de exibição: Neste campo poderá selecionar entre as seguintes opções:

Apenas produtos: Definir se a página exibirá apenas os produtos

Apenas bloco estático: Definir se será exibido apenas um bloco estático vinculado a categoria.

Bloco estático e produtos: Definir se a página exibirá apenas os produtos e blocos estáticos que podem ser banners etc...

3.2 - Bloco CMS: Se utilizar bloco estático junto no modo de exibição, escolha aqui qual será o bloco utilizado.

3.3 - Ativar Filtros: Selecione “Sim” caso queira que nessa categoria seja exibido no menu lateral os filtros por atributos, como cor, tamanho, preço, marcas e outros.

3.4 - Listagem de produtos disponíveis Classificar por: Aqui você pode escolher quais as opções que podem ser exibidas ao cliente para ordenar os produtos na categoria.


3.5 - Listagem de produtos padrão Classificar por: Nesta opção poderá escolher se que de forma personalizada somente para essa categoria, se gostaria que ao abrirem a página, os produtos fossem ordenados de outra maneira que não a padrão da loja que é por posição.

4 - Configurando a aba de Design personalizado

4.1 - Usar configurações de categoria pai: Ativar essa opção caso deseje que seja replicada a configuração visual da categoria principal.

4.2 - Aplicar a produtos: Aplicará aos produtos dessa categoria o visual personalizado.


4.3 - Layout Personalizado: Poderá escolher outra opção de tema a ser aplicado ao visual da categoria.



4.4 - Ativo de: Data de início da exibição do layout personalizado.

4.5 - Ativo para: Data de finalização da exibição do layout personalizado.

4.6 - Layout da Página: Poderá configurar se deseja que não haja menu lateral, selecionando 1 coluna, caso não, as demais com 2 colunas e menus à esquerda ou à direita.



4.7 - Atualização de layout personalizado: Opção a ser utilizada caso possua conhecimento avançado de edição do layout da plataforma.

5 - Categoria de produtos

Nesta aba você poderá marcar e desmarcar os produtos que estarão vinculados à essa categoria.

5.1 - Para inserir cada produto em sua respectiva categoria, vá em **“Categoria de Produtos”**, clique em **“Limpar Filtros”**, selecione os produtos desejados e salve o procedimento.

ACESSÓRIOS (ID: 87) Reiniciar Excluir Salvar Categoria

Informações Gerais Display Settings Design Personalizado Signativa **Categoria de Produtos**

Página 1 de 4 páginas | Exibir 20 por página | Total de 80 registros encontrados Limpar Filtros Filtros

<input type="checkbox"/>	ID	Nome	SKU	Preço	Posição
<input type="checkbox"/>	291	teste2	teste2	R\$100,00	0 0
<input type="checkbox"/>	289	teste2avia	teste2avia		0 0
<input type="checkbox"/>	288	Chocolate	chocolate	R\$100,00	0 0
<input type="checkbox"/>	287	Flores	flores	R\$500,00	0 0
<input type="checkbox"/>	286	Arranjo de flores	aranf	R\$800.000,00	0 0
<input type="checkbox"/>	285	Sapato	sapato	R\$80,00	0 0
<input type="checkbox"/>	284	sapato 40	sapato40	R\$82,00	0 0
<input type="checkbox"/>	283	sapato 37	sapato 37	R\$80,00	0 0

É importante que você observe qual é a categoria que está selecionada no momento a fim de evitar erros.

5.2 - Caso queira organizar a categoria enquanto realiza o cadastro de um produto, basta clicar na coluna **“Categorias”** e selecionar a que se encaixa melhor no item que está sendo cadastrado.

INFORMAÇÃO DE PRODUTO TESTE 1 (PADRÃO) Acessar loja Novidades do Signashop Plano Smart 1 Bem-vindo, signativa

Informação de Produto

- Geral
- Pesos e Dimensões *
- Imagens
- Atributos do Produto
- Preço Avançado
- Mecanismos de Busca (SEO)
- Layout Avançado
- Cobrança Recorrente
- Opções para Presente
- Estoque *
- Categorias ***

CATEGORIAS DO PRODUTO

- MENU DE CATEGORIAS (10)
 - A Signa (4)
 - Xbox (2)
 - Games (12)
 - Consoles (3)
 - Acessórios (8)
 - VEGANOS TESTE (6)
 - Mais Vendidos (12)
 - Destaques Home (NÃO MEXER) (0)
 - Jogos (2)

Após realizar os passos acima, será necessário realizar uma **Reindexação** e uma **Liberção de Caches**. Para fazer estes passos, basta clicar aqui para acessar o tutorial de reindexação e liberação de caches.

Dúvidas ou dificuldades para configurar o módulo? Entre em contato com o suporte! Será um prazer atender você :)

Revision #1

Created Tue, Aug 19, 2025 6:07 PM by Lucas Steinbach

Updated Sat, Aug 23, 2025 1:28 PM by Lucas Steinbach