

Configurar novo módulo


Frenet - Signashop

Configurar novo módulo Frenet - Signashop


1 - Encontrar o Token na plataforma Frenet

1.1 - Acesse o “Meu painel Frenet” <https://painel.frenet.com.br/Login/>e faça login.

1.2 - No canto superior direito, clique no ícone com seu nome e selecione a opção “Dados Cadastrais”.



1.3 - Desça a página até o final e em chaves de acesso localize o token.



2 - Configurar no painel da loja

2.1 - No painel da loja, vá até **Sistema > Configuração > Vendas > Formas de entrega**

2.2 - Selecione a opção Frenet - Shipping

Frenet Shipping		
Versão	1.2.1 ▲ Essa é a versão instalada do módulo.	[WEBSITE]
Habilitado	Sim	[WEBSITE]
Título	Transportadoras	[MSÃO]
Token	98C34C6AR7D5CR4588R9617R307D56D4	[MSÃO]
Mostrar Estimativa de Entrega	Sim	[WEBSITE]
Mensagem da Estimativa de Entrega	Em média {{d}} dia(s)	[MSÃO]
Habilitar Múltiplas Cotações	Desativar ▲ Quando o peso total do carrinho for maior do que o limite (30kg), múltiplas cotações serão feitas para o método dos Correios apenas. Nota: com essa funcionalidade habilitada você precisará enviar os produtos em pacotes diferentes. Aviso: As regras e restrições de frete baseada em valor de carrinho ou peso pode não funcionar corretamente ao habilitar essa funcionalidade.	[MSÃO]
Atributo Peso	[weight] ▲ Este atributo será utilizado para obter as cotações da API da Frenet.	[MSÃO]
Atributo Altura	[volume_altura] ▲ Este atributo será utilizado para obter as cotações da API da Frenet.	[MSÃO]
Atributo Comprimento	[volume_comprimento] ▲ Este atributo será utilizado para obter as cotações da API da Frenet.	[MSÃO]
Atributo Largura	[volume_largura] ▲ Este atributo será utilizado para obter as cotações da API da Frenet.	[MSÃO]

2.3 - Nos campos, preencha de acordo com a legenda:

2.3.1 - Habilitado: Sim para habilitar a forma de entrega na loja; Não para desabilitar.

2.3.2 - Título: Título da forma de entrega. Nomeie como desejar.

2.3.3 - Token: Token da Frenet. Cole o token copiado no passo anterior.

2.3.4 - Mostrar Estimativa de Entrega: a opção SIM deve estar selecionada, para a apresentação do prazo de entrega;

2.3.5 - Mensagem da Estimativa de Entrega: com a opção opção de apresentação do prazo estão com o SIM selecionado, o módulo apresenta a seguinte mensagem de apresentação do prazo: {{d}} dia(s);

2.3.6 - Habilitar Múltiplas Cotações: essa opção deve ser habilitada apenas quando for trabalhar com múltiplas cotações;

2.3.7 - Para os campos abaixo verificar o campo padrão de cada um em **Catálogo > Atributos > Gerenciar atributos**.

2.3.8 - **Atributo Peso:** Corresponde ao atributo do produto que armazena o peso na loja. Selecione na lista weight.

2.3.9 - **Atributo Altura:** Corresponde ao atributo do produto que armazena a altura na loja. Selecione na lista volume_altura.

2.3.10 - **Atributo Comprimento:** Corresponde ao atributo do produto que armazena o comprimento na loja. Selecione na lista volume_comprimento.

2.3.11 - **Atributo Largura:** Corresponde ao atributo do produto que armazena a largura na loja. Selecione na lista volume_largura.

Após a configuração do módulo Frenet, vá até **Catálogo > Atributos > Gerenciar atributos** . Pesquise pelos atributos length, height, weight e width e em Campo Obrigatório, selecione NÃO para aqueles que não estiverem sendo utilizados.

2.3.12 - Peso Padrão: o peso adicionado, será utilizado como o mínimo para as cotações de frete;

2.3.13 - Largura Padrão: a largura inserida, será utilizada como padrão;

2.3.14 - Altura Padrão: a altura inserida, será utilizada como padrão;

2.3.15 - Comprimento Padrão: o comprimento inserida, será utilizada como padrão;

2.3.16 - Habilitar Cotação na Página de Produto: a opção deve estar habilitada, para as cotações serem apresentadas na página do produto;

2.3.17 - Habilitar Cotação das Páginas de Produtos dos Tipos:: nesta opção você deve selecionar todos os tipos de produtos. Todos eles exibirão a calculadora de frete;

2.3.18 - Tempo de Entrega Adicional: essa opção é disponibilizada caso deseje acrescentar um prazo adicional as suas cotações;

2.3.19 - Entrega Permitida para Países: este campo disponibiliza a opção de escolher os países que deseja atender. Todos os países já estão habilitados, sendo assim, você pode realizar a alteração e selecionar apenas o país que desejar;

2.3.20 - Exibir Forma se não disponível: este campo habilita ou desabilita o campo caso a forma de entrega não esteja disponível para o cliente.


2.3.21 - Mensagem de Erro Apresentada: Neste campo é possível editar a mensagem mostrada caso o campo anterior esteja habilitado com Sim.

2.3.22 - Debugar: esta opção deve ficar desabilitada. O Debug deverá ser habilitado somente para executar testes em sua loja virtual.

2.3.23 - Ordem: esta opção disponibiliza a ordem que você deseja que os módulos de fretes integrados em sua plataforma sejam apresentados. Por padrão, o da Frenet estará em 90;

3 - Após preencher as informações, clique em Salvar.

ATENÇÃO: desabilite o módulo "Frenet - Gateway de Fretes", após terminar de configurar e habilitar o "Frenet Shipping".



Obs.: O modelo de layout que está sendo utilizado neste tutorial é o modelo Moderno, caso o seu layout não seja similar a este, acesse o seguinte tutorial [clcando aqui](#), assim você poderá identificar o seu modelo e modificar caso deseje.

Após realizar os passos acima, será necessário realizar uma Reindexação e uma Liberação de Caches . Para fazer estes passos, basta [clcar aqui](#) para acessar o tutorial de reindexação e liberação de caches.

Revision #1

Created Tue, Aug 19, 2025 1:54 PM by Lucas Steinbach

Updated Sat, Aug 23, 2025 1:28 PM by Lucas Steinbach