

Como Adicionar a Barra de Frete Grátis

Descrição Geral

O módulo **Barra de Frete Grátis** foi desenvolvido para exibir, de forma visual e dinâmica, o progresso do cliente até atingir o valor mínimo necessário para ganhar frete grátis.

A funcionalidade atua diretamente no carrinho e no checkout, atualizando automaticamente conforme o valor da compra e o CEP informado, incentivando o aumento do ticket médio e melhorando a clareza da oferta para o cliente.


Passo a passo em vídeo:

Passo a passo em Texto:

Locais de Exibição

Carrinho de Compras:

Meu Carrinho




Produto(s)	Preço	Quantidade	Valor Total
 Caneca Térmica Demon Slayer	R\$ 35,99	1	R\$ 35,99

Escolher mais produtos

Atualizar Valores

Checkout:



Já tem cadastro? Faça login

Fazer Cadastro

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Informações de Acesso

Email *

Senha * Confirmar Senha *

Entrega

Finalize todos os passos da etapa 1, e clique no botão Avançar.

Pagamento

Selecione uma forma de entrega.

Revisão do Pedido

 Caneca Térmica Demon Slayer Quantidade: 1	R\$ 35,99	R\$ 35,99
Subtotal (Excl. Imposto)	R\$ 35,99	
Subtotal (Incl. Imposto)	R\$ 35,99	
Embalagem e Entrega (Frete Fixo - Fixado)	R\$ 5,00	


Funcionalidades

- Exibição de barra de progresso para frete grátis.
- Cálculo automático do valor restante para atingir o benefício.
- Atualização dinâmica conforme alterações no carrinho.
- Compatibilidade com carrinho e checkout.
- Identificação inteligente do CEP do cliente.
- Restrição por faixas de CEP.
- Mensagens personalizáveis (antes e depois do objetivo).

- Atualização em tempo real no checkout (sem reload).

Localização no Painel Admin

Sistema → Configuração → Vendas → Fechar Pedido → Barra de Frete Grátis



- Contatos
- Blog
- Relatórios
- Robots.txt
- Gerenciador de Conteúdo
- Formulários
- Vendas**
- Vendas
- Email de Vendas
- Imprimir em PDF
- Impostos
- Geração de Etiquetas
- Fechar Pedido
- One Step Checkout
- Configurações de Entrega
- Formas de Entrega
- API do Google
- Formas de Pagamento
- Serviços de Pagamento
- Cancelamento Automático de Pedidos
- Serviços**
- API Core Magento
- Instagram Feed
- OAuth
- Hcaptcha
- Bubble Api
- Facebook Pixel
- Google Tag Manager
- Avançado**

Barra de Frete Grátis

Habilitar [VISÃO]

Valor mínimo para frete grátis [VISÃO]
▲ Valor calculado sobre o subtotal com descontos (não inclui frete).

Faixas de CEP permitidas	CEP Inicial	CEP Final	Ação
			Adicionar Faixa

▲ Clique em Adicionar Faixa e preencha CEP Inicial e CEP Final (apenas números). Exemplos: 01000000 → 05999999.

Mensagem antes de atingir o valor mínimo [VISÃO]

Faltam {{remaining}} para você ganhar frete grátis!

▲ Exibida quando o cliente atingir (ou ultrapassar) a meta do frete grátis.
▶ Ajuda / Placeholders

Mensagem ao atingir o valor mínimo [VISÃO]

Parabéns, você ganhou frete grátis!

▲ Exibida quando o valor para Frete Grátis for atingido.

Mensagem de Observação (opcional) [VISÃO]

▲ Texto opcional abaixo da barra. Ex: Válido apenas para Sul e Sudeste.

Configurações disponíveis:

Campo	Explicação
Habilitar.	<ul style="list-style-type: none"> Ativa ou desativa o módulo.

Campo	Explicação
<p>Valor mínimo para frete grátis.</p>	<p>Define o valor necessário para liberar o frete grátis. Exemplo de preenchimento:</p> <p>“ 199.99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Base de cálculo: subtotal com desconto. • Não inclui o valor do frete.
<p>Faixas de CEP permitidas.</p>	<p>Permite restringir o frete grátis por região. Exemplo de preenchimento:</p> <p>“ 01000000 → 05999999</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aceita intervalos de CEP. • É possível adicionar mais de uma faixa de CEP • Se não configurado: válido para todos os CEPs.
<p>Mensagem antes de atingir o valor</p>	<p>Mensagem exibida enquanto o cliente ainda não atingiu o valor mínimo. Exemplo de texto: Exemplo:</p> <p>“ Faltam <code>{{remaining}}</code> para você ganhar frete grátis!</p> <p>Placeholders disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>{{remaining}}</code> → valor restante • <code>{{threshold}}</code> → valor mínimo configurado • <code>{{percent}}</code> → progresso da barra
<p>Mensagem ao atingir o valor</p>	<p>Exibida quando o cliente alcança ou ultrapassa o valor mínimo. Exemplo de texto:</p> <p>“ Parabéns, você ganhou frete grátis!</p>

Campo	Explicação
Mensagem de observação (opcional).	Texto complementar exibido abaixo da barra. Exemplo: <div data-bbox="906 264 1437 380" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-left: 40px;">“ Válido apenas para regiões Sul e Sudeste</div>

Barra de Frete Grátis

Habilitar

Sim

[VISÃO]

Valor mínimo para frete grátis

100

[VISÃO]

▲ Valor calculado sobre o subtotal com descontos (não inclui frete).

Faixas de CEP permitidas

CEP Inicial

01000000

CEP Final

05999999

Ação

Excluir

[VISÃO]

Adicionar Faixa

▲ Clique em Adicionar Faixa e preencha CEP Inicial e CEP Final (apenas números).

Exemplos: 01000000 → 05999999.

Mensagem antes de atingir o valor mínimo

Faltam {{remaining}} para você ganhar frete grátis!

[VISÃO]

▲ Exibida quando o cliente atingir (ou ultrapassar) a meta do frete grátis.

► Ajuda / Placeholders

Mensagem ao atingir o valor mínimo

Parabéns, você ganhou frete grátis!

[VISÃO]

▲ Exibida quando o valor para Frete Grátis for atingido.

Mensagem de Observação (opcional)

Válido apenas para Sul e Sudeste.

[VISÃO]

▲ Texto opcional abaixo da barra. Ex: Válido apenas para Sul e Sudeste.

Funcionamento por CEP

No Carrinho

- Prioriza o CEP digitado em **Calcular Frete**.
- Caso não exista, usa o CEP do endereço do carrinho.
- Para clientes logados, pode usar endereço padrão.
- Sem CEP válido + restrição ativa → barra não é exibida.

No Checkout

- Usa imediatamente o CEP digitado em novos endereços.
- Atualiza automaticamente ao trocar de endereço.
- Sempre prioriza o CEP mais recente.

Principais Vantagens

- Aumenta o ticket médio.
- Melhora a conversão.
- Comunicação clara com o cliente;
- Controle regional de frete grátis.
- Não exige desenvolvimento (configuração via painel).
- Flexível para diferentes tipos de operação.

Observações importantes:

- Sem faixas de CEP → disponível para todos.
- Com faixas → exibido apenas para CEPs válidos.
- CEP inválido impede exibição (quando há restrição).

- Não interfere no cálculo de frete.
 - Atua apenas como elemento visual/informativo.
 - Regras de frete grátis devem ser configuradas separadamente no Magento.
-

Resumo Rápido

O módulo **Barra de Frete Grátis** adiciona uma barra visual no carrinho e checkout que mostra quanto falta para o cliente ganhar frete grátis.

- Atualiza automaticamente.
- Funciona com base no CEP.
- Permite restrição por região.
- Possui mensagens personalizáveis.
- Não altera o cálculo de frete (apenas exibe).

Ideal para aumentar conversão e ticket médio sem necessidade de customização técnica.

Dúvidas?

Em caso de dúvida, fale com a gente pelo chat no painel da sua loja Magento ou envie um e-mail para **web@tryideas.com.br** durante o horário comercial – vamos ter prazer em ajudar você, seja sobre a Barra de Frete Grátis ou qualquer outra solução para sua loja.

Revision #5

Created Sat, Apr 25, 2026 11:28 AM by Diego

Updated Sat, Apr 25, 2026 12:31 PM by Diego