

Integração com Bling - Magento 1


Passo a passo em vídeo:

Caso queira, você pode estar acompanhando o passo a passo feito pelo time do Bling clicando **aqui**.

Segue o nosso passo a passo escrito:

Configuração no Magento

Vá para **Sistema > Compartilhar Recursos > SOAP/XML-RPC - Regras**



Ao carregar a página, na parte superior na direita, clique em Criar Nível de Acesso.

Tem dúvidas sobre como utilizar esse recurso? [Acesse o Tutorial](#)

Nível de Acesso

Página 1 de 1 páginas | Exibir 20 por página | Total de 2 registros encontrados

Limpar Filtros

Filtrar

ID Nome

Criar Nível de Acesso

Depois de carregar, na aba de Informações, no campo Nome, insira um nome para seu nível de acesso, neste exemplo estarei usando no nome "bling". Em Senha de Administrador, insira a senha que você utiliza para entrar no Painel de Controle no Magento.

Informações de Acesso

Informações



Permissões de Acesso

Criar Nível de Acesso

« Voltar

Informações de Acesso

Nome *

bling

Senha de Administrador *

.....

Após realizar as alterações, vá para aba Permissões de Acesso, e no campo **Nível de Acesso** troque de personalizável para **Todos**.

Informações de Acesso

Informações



Permissões de Acesso



Criar Nível de Acesso

Funções Disponíveis

Nível de Acesso

Todos



Personalizado

Todos

Feito isso, na parte superior, clique em Salvar.

Informações de Acesso

Informações

Permissões de Acesso

Criar Nível de Acesso

« Voltar

Reiniciar

Salvar

Funções Disponíveis

Nível de Acesso

Todos

Agora, vamos para **Sistema > Compartilhar Recursos > SOAP/XML-RPC - Usuarios.**

NewsletterCMSMarcasRelatóriosSistema

Scheduler

Minha Conta

Grades Customizadas

Ferramentas

Compartilhar Recursos

Visual

Importar/Exportar

Gerenciar Moedas

Emails de Transmissão

Variáveis Personais

Permissões

Cache

Índices

Gerenciar Lojas

SOAP/XML-RPC - Usuários

SOAP/XML-RPC - Regras

REST - Roles

REST - Attributes

REST - OAuth Consumidores

REST - OAuth Tokens Autorizados

REST - Meus Apps

PedidosAcumulado

Últimas 24 horas

Clique no usuário de Administrador, na aba de Permissões de Acesso, selecione o nome da regra de nível de acesso que criamos anteriormente.

Info do Usuário

Permissões de Acesso

Página 1 de 1 páginas | Exibir 20 por página | Total de 1 registros encontrados

Atribuído	Nome
Qualqu	bling
<input checked="" type="radio"/>	bling

Clique no usuário administrador e no campo **Nova Chave de API**, crie uma nova chave, confirme a mesma chave no campo API Chave de Confirmação abaixo.

Guarde o nome do usuário e a sua chave criada, elas serão utilizadas na próxima etapa dentro do Bling.

Editar Usuário 'Administrador'

Configuração no Bling

Para esta configuração, abra seu painel no Bling e vá no ícone de engrenagem e clique em **Configurações de Integrações**.

!

Cadastros

Suprimentos

Vendas

Finanças

Serviços

Contabilidade

🔔

👤 treinamento

⚙️

❓

🔄

Lembretes

Nos ajude a melhorar a ferramenta, participe de nossa pesquisa!

Saiba mais >

Conheça a integração da Shopee com o Bling!

Inscreva-se >

Pix no Frente de Caixa

Receba suas vendas físicas diretamente na Bling Conta com o Pix!

Saiba mais >

Resumo diário

00

Novas NF-es

00

Novos pedidos

00

Novas ordens serviços

Armazenamento

0.7 % utilizado

1.2M de 180M usados

Gerenciar armazenamento

Trocar de plano

Meu painel

Acesso rápido

Vendas >

Notas Fiscais >

Produtos >

Contatos >

Pedidos de lojas virtuais >

Novidades!

Em seguida, serão listadas todas as integrações disponíveis.

Pesquise por **Magento** e clique sobre ela.



1. Crie um **nome** para a sua integração.
2. Coloque o usuário e chave da API criados no passo anterior dentro do Magento e clique em '**Testar**' para conferir se a configuração está funcionando corretamente
3. No campo de Endpoint da WSDL, você pode estar deixando em branco. Já no campo Versão do SSL, pode estar mantendo a sua opção padrão, caso depois, ao salvar, de algum erro, neste campo, tente trocar esta opção para resolver o problema.
4. Coloque a URL (**link**) da sua loja no campo **URL do canal de venda**

Autenticação	Autenticação para Magento
Regras de operação	Código da loja API Bling ⓘ
Vendas	<input type="text"/>
Produtos	Nome do canal de venda 1
Contatos	<input type="text" value="Ex: Integração Magento"/>
Integração automática	Usuário (Web Services)
Meios de Pagamento	<input type="text"/>
Filial	Chave da API 2
Ajuda	<input type="text"/>
	Versão do SSL
	<input type="text" value="Versão 1"/>
	Endpoint da WSDL 3
	<input type="text"/>
	URL do canal de venda 4
	<input type="text" value="Ex: https://minhalojavirtual.bling.com.br"/>
	<input type="button" value="SALVAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>

ⓘ

Após preencher os campos necessários, clique em SALVAR, em caso de erro confira as informações preenchidas, tente, por exemplo, trocar a opção do campo **Versão SSL**, ela possui diferentes opções, e trocá-la pode resolver o problema de não conseguir salvar. Novamente confira também as outras informações preenchidas.

Após integrar a Magento 1 no Bling, é necessário realizar algumas configurações de como essa integração operará no Bling. Para saber como realizar estas configurações acesse a documentação do Bling [aqui](#).

Finalizada a edição clique em SALVAR e atualize o cache.

Qualquer dúvida que persista, entre em contato conosco através do e-mail de suporte web@tryideas.com.br

Revision #12

Created Tue, Sep 17, 2019 2:53 PM by Sidenei Steinbach

Updated Mon, Jul 22, 2024 7:55 PM by Suporte mageshop